



## インストールガイド

動作機種：Windows98, Me, 2000, XP, VISTA \*注：NT 上では動作しません。  
空いている USB スロットと 30 Mbyte 空きのある ハードディスクが必要です。

### 重 要

USB ドングルのドライバーが正しくインストールされていないと MALT は動作しません。  
USB ドングルのドライバーはこのインストール手順の中で OS に登録されます。  
XP ユーザーの方は管理者権限のもとで行ってください。VISTA の方は手順 5 終了後に下記サイトから改めてドライバーをダウンロードしてインストールして下さい。  
[http://www.kagaku.com/malt/driver\\_for\\_vista.html](http://www.kagaku.com/malt/driver_for_vista.html)

**\*\* ご注意： 手順 6 に進むまでは dongle を装着しないで下さい \*\***

### インストール手順

1. CD-ROM と USB ドングルが同封されていますのでご確認ください。
2. ウィンドウズ上で他のプログラムをすべて終了して下さい。
3. USB dongle を装着せずに CD-ROM をマウントすると自動的に立ち上がります。  
自動的に立ち上らない場合は、通常の方法でファイルエクスプローラーから MaltInst.exe を起動して下さい。
4. 画面上の指示に従って下さい。  
メモ  
\* MALT をインストールしたいディレクトリは途中で指定できます。  
\* CPU が遅い機種の場合各ステップの動作に多少時間がかかることがあります。  
1 ステップずつゆっくりお進み下さい。
5. インストールが終了すると MALT のアイコンがデスクトップに表示されます。
6. 他に何もしないで、ここで dongle を装着して下さい。ウィンドウズの OS が dongle を新しいハードウェアとして検出しドライバーを自動的にインストールします。
7. MALT アイコンをダブルクリックすれば MALT が起動されます。

もし正しく起動されない場合、たとえば error code として 600,601 または 602 が  
出る場合は以下の方法を試して下さい。

A: ウィンドウズを再起動してから MALT アイコンをダブルクリックします。

B: インストールプログラムでアンインストールを選択しいったんアンインストールします。

この後、今度は dongle を今の装着したままの状態ですべてインストールし直して下さい。

上記いずれの方法によっても解決しない場合あるいは他の問題が生じましたら科学技術社まで  
ご連絡下さい

メールアドレスは [malt@kagaku.com](mailto:malt@kagaku.com) です。

\* dongle は紛失されないようご注意願います。不良品との交換以外は再発行は致しかねます。

(株)科学技術社 担当 松本

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-5-31

Tel 03-3815-8163 Fax 03-3815-8489

e-mail: [malt@kagaku.com](mailto:malt@kagaku.com) <http://www.kagaku.com/malt>